

AVERTISSEMENTS

PRATIQUES AGRICOLES

PICARDIE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°12 du 10 juillet 2006 - 2 pages

Phénologie

Floraison.

Mildiou

Situation sanitaire

Des symptômes de mildiou sont toujours visibles dans les parcelles. Les conditions favorables de la semaine passée ont pu faire refructifier les taches.

Les tas de déchets ainsi que les jardins présentent toujours du mildiou.

Les pluies du mardi 4 juillet et des jours suivants ont engendré une génération supplémentaire sur tous les postes climatiques. Les sorties de taches sont prévues à partir de mercredi 12 juillet.

Prévisions

Les potentiels de sporulation sont moyen à fort dans l'Oise et la Somme. Ils sont plus faibles voir nuls dans l'Aisne. Les potentiels de sporulation vont remonter avec les prochaines sorties de taches (milieu de semaine).

Situation épidémiologique poste par poste (d'après Guntz-Divoux et MILSOL)

Postes climatiques	Génération	Date prévue de sortie de tache	Potentiel de sporulation
Amiens	8	à partir du 12 juillet	fort
Assainvillers	8	à partir du 12 juillet	moyen
Attilly	8	à partir du 12 juillet	faible
Beines	9	à partir du 12 juillet	faible
Bernaville (MF)	8	à partir du 13 juillet	fort
Braine (MF)	8	à partir du 12 juillet	faible
Ebouleau	8	à partir du 12 juillet	faible
Epehy (MF)	8	à partir du 12 juillet	nul
Forté	10	à partir du 13 juillet	faible
Froidmont	9	à partir du 13 juillet	faible
Hérissart	8	à partir du 14 juillet	fort
Inval (Abbeville)	8	à partir du 12 juillet	fort
La Houssoye	9	à partir du 14 juillet	faible
M arcelcave	8	à partir du 12 juillet	moyen
M archais	9	à partir du 12 juillet	moyen
St Just en Chaussée	9	à partir du 14 juillet	fort
Roye (Solente)	8	à partir du 12 juillet	fort
Vauvillers	8	à partir du 12 juillet	fort
Verdilly	8	à partir du 12 juillet	faible
Vervins (MF)	7	à partir du 13 juillet	faible
Vic sur Aisne	7	à partir du 13 juillet	nul
Villeroy	8	à partir du 12 juillet	faible
Vron (M F)	8 / Dr	à partir du 12 juillet	moyen

Allée de la Croix Rompue 518, rue St Fuscien 80092 AMIENS CEDEX 3

Ministère de l'Agriculture Service Régional de la Protection des Végétaux

Tél: 03.22.33.55.97 Fax: 03.22.33.55.56 E-mail: srpv.draf-Spicardie@agriculture.gouv.fr eNotre site : www.srpv-2picardie.com

Bulletin réalisé avec la participation de la FREDON Picardie par délégation (art. L252-1 à L252-5 du Code Rural).

Imprimé à la station ₫d' Avertissements Agricoles d'AMIENS Directeur gérant : 3Christophe MARTINET Publication périodique C.P.P.A.P nº1823AD ≣ISSN n°07576609

Tarif Courrier 65 €

Tarif Fax 61 € OTarif E-mail 58 €



MILDIOU: Protégez avant les pluies

PUCERONS: Réalisez des comptages

7151

Des pluies sont prévues mardi 11 juillet. Elles peuvent entraîner des contaminations là où les potentiels de sporulation ne sont pas nuls (surtout dans l'Oise et dans la Somme).

Préconisations

Secteurs à potentiels de sporulation moyen à fort (Oise et Somme):

Les parcelles doivent être protégées avant les prochaines pluies (prévues dès mardi 11 juillet).

Secteurs à potentiels de sporualtion faible à nul (Aisne):

Les risques de contaminations sont moins importants en ce début de semaine. Seules les variétés sensibles doivent être protégées avant les pluies de mardi à conditions toutefois que l'environnement soit sain.

Par contre, les sorties de taches prévues en milieu de semaine vont faire remonter le risque. Il faudra à partir de mercredi, protéger toutes les parcelles avant les prochaines pluies.

Doryphores

Situation

En parcelle, on observe les adultes ainsi que toutes les générations de larves.

Préconisations

En cas de présence de doryphores, l'intervention doit prioritairement être basée sur les larves au stade grain de blé.

Pucerons

Situation

L'activité des pucerons est toujours variable d'une situation à l'autre. En parcelles, le seuil de 50% des folioles porteurs de pucerons est encore rarement atteint.

Les comptages en parcelles sont indispensables pour éviter les traitements systématiques.

Commentdéclencheruneintervention

L'observation des pucerons sur les feuilles est indispensable pour le déclenchement d'un traitement dans le cadre d'une production raisonnée :

Prélever l'une des deux folioles latérales jouxtant la foliole terminale.

Observer la présence ou non de puceron(s) sur cette foliole. Répéter l'opération 40 fois sur des plantes différentes.

Préconisation

Le comptage des pucerons sur feuillage est indispensable.

Aphis nasturtii peut être présent sous forme de colonies.

Intervenez si plus de 20 folioles sur 40 sont porteuses de pucerons.

Rappels

- Un volume d'eau de 400 l/ha est recommandé car les pucerons sont localisés sur la face inférieure des feuilles.
- L'intervention doit être déclenchée après une irrigation pour éviter le lessivage. Dans le cas où vos parcelles sont infestées de pucerons et de doryphores et que le seuil d'intervention est atteint, utilisez un insecticide polyvalent.

